

Apéndice de Guía de Referencia Rápida de ZoomText 10.1

Este Apéndice de la Guía de Referencia Rápida de ZoomText 10 cubre las características nuevas y otros cambios específicos a ZoomText 10.1. Para instrucciones principales en como instalar y usar ZoomText 10.1, usted necesitará consultar a su Guía del Usuario o el Sistema de Apoyo de ZoomText 10.1.

Importante! Antes de instalar ZoomText 10.1, revise los requisitos en la lista de este apéndice. Hardware y Software específicos son requeridos para hacer funcionar ZoomText 10.1.

Qué hay de Nuevo en ZoomText 10.1

ZoomText 10.1 contiene las siguientes características y mejoras.

- Apoyo para Windows 8.x
- Apoyo para Microsoft Office 2013
- Apoyo para Internet Explorer 10 y 11
- Mejor Apoyo de Videos y Juegos
- Apoyo para los Dispositivos de Pantalla Táctil
- Seguimiento Mejorado y Programa Echo
- Punteros de Ratón Suaves
- Mejora del Color y Efectos de Transición
- Niveles Adicionales de Magnificación:
 - Niveles adicionales desde 42x y 60x
 - Niveles fraccionales adicionales entre 1x y 5x

Qué está faltando en ZoomText 10.1

Las siguientes características de ZoomText 10 no están temporalmente disponibles en ZoomText 10.1. Estas características serán agregadas en series de 3 actualizaciones lo más rápido posible:

- Ventana Congelada
- Apoyo de monitor doble
- Localizador del Texto

Requerimientos del Sistema

Los siguientes hardware y software se requieren para hacer funcionar ZoomText 10.1:

- Windows 7, 8 o 8.1
- Procesador: 2 GHz núcleo single o 1 GHz núcleo doble
- Memoria (RAM): 2 GB
 - Recomendada: 4 GB o más alta
- Cartas gráficas con apoyo para DirectX 9.1 o más alto
 - Recomendado: DirectX 10 o más tarde
 - Recomendado: 256 MB memoria de video dedicada
- Espacio del Disco Duro : 100 MB para US Inglés, 350 MB para versiones internacionales
- 5-puntos toque-múltiple requerido para el apoyo del Modo Táctil de ZoomText
- Tarjeta de Sonido (para Magnificador/Lector solamente)
- USB 2.0 (para el apoyo futuro de la cámara de ZoomText)

Instalando ZoomText

Una vez inserte el CD-ROM de ZoomText en su unidad, el programa de instalación comenzará automáticamente. Siga las instrucciones detalladas que recibirá para la instalación del programa.

► Si la instalación no empieza automáticamente

1. Presione **Windows + R** para abrir el cuadro del diálogo de **Ejecutar**.
2. Navegue a su drive de CD-ROM.
3. Seleccione el programa de Instalar y haga clic en **Abrir**.
4. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro del diálogo de Ejecutar.

Desinstalando ZoomText

► Para desinstalar ZoomText en Windows 8.x

- En la Pantalla de Inicio, escriba “*Desinstalar ZoomText*”. Seleccione el artículo de Desinstalar ZoomText 10.1.

► Para desinstalar ZoomText en Windows 7

- En el menú de Inicio Windows, escoja **Programmas ► ZoomText 10.1 ► Otra ► Deinstale ZoomText 10.1**

Iniciar ZoomText

► Para iniciar ZoomText en Windows 8.x

- En la pantalla de inicio, haga clic en la barra de **ZoomText 10.1**.
- En el Windows Desktop, haga clic en el icono del programa de **ZoomText 10.1**.
- En la pantalla de inicio, escriba: ZoomText. Seleccione el artículo de **ZoomText 10.1**.

► Para iniciar ZoomText en Windows 7

- Seleccione el icono **ZoomText 10.1** en el escritorio.
- En el menú de inicio de Windows, seleccione **Programmas ► ZoomText 10.1 ► ZoomText 10.1**.

Apoyo de la Pantalla Táctil

ZoomText 10.1 puede ser usado en el dispositivo de pantalla táctil en Windows 8.x incluyendo tabletas, computadores portátiles y computadores de sobremesa. ZoomText sigue mientras usted pulsa, arrastra y desliza hacia todas las aplicaciones. ZoomText no va a interferir con estos tipos de movimientos y responderá a los eventos producidos por los tipos de movimientos de la misma manera que responde a los eventos producidos usando el teclado y el ratón. Usted también puede acceder al interfaz del usuario de ZoomText (barras de herramientas, menús y diálogos) usando los mismos tipos de movimientos standards que usted está acostumbrado de otras aplicaciones.

Nota: Usted debe tener un dispositivo de Windows 8.x que apoye por lo menos 5 puntos simultáneos de puntos táctiles. Estos dispositivos mostrarán el logo de “Diseñado para Windows” para Windows 8.x.

Usando un Magnificador de Pantalla en la Pantalla Táctil

Estos son algunos aspectos importantes, comportamiento y técnicas para tener en mente cuando se usa un magnificador de pantalla en la pantalla táctil en Windows 8.x:

- Muchas aplicaciones otorgan zoom y panorámica de los documentos en la pantalla. Un magnificador de pantalla agregará una segunda capa de zooming y panorámica encima de esto, lo cual puede llegar a aparecer desorientada si ambas aplicaciones y el magnificador de pantalla están usando el zoom al mismo tiempo. Para evitar esta experiencia de desorientación, está recomendado que usted solo use una capa de zooming al mismo tiempo.
- Usando un dispositivo de pantalla táctil independiente requiere el uso de un teclado en la pantalla. Cuando se usa un magnificador de pantalla, el teclado de pantalla no podrá ser completamente visible, entonces usted tendrá que desplazar la vista magnificada para tener acceso a todas las teclas. Esto reducirá la velocidad de su escritura también como la productividad. Por lo tanto, nosotros recomendamos conectar un teclado físico cuando usted necesite hacer cantidades largas de escritura.

Icono Táctil de ZoomText

ZoomText 10.1 también otorga un Icono Táctil especial permitiendo que usted tenga acceso instantáneo características de las teclas de ZoomText usando los tipos de movimientos táctiles. Estas características incluyen usar el zoom, moviendo la vista magnificada y usando el Lector de Aplicación de ZoomText y las herramientas de lecturas SpeakIt. Así es como funciona...

De forma predeterminada, cuando usted instala ZoomText 10.1 en su dispositivo de pantalla táctil, el Icono Táctil de ZoomText aparecerá en un borde de la pantalla. Este icono flotante permanecerá visible aún cuando usted use el zoom o mueva la vista magnificada. Usted puede mover el icono a muchos puntos anclados a través de los bordes de su pantalla. Esto le permite poner el icono exactamente donde usted lo quiera en la pantalla, y le permite moverlo si el icono está cubriendo un artículo que usted necesita ver.

Nota: El uso del Icono Táctil de ZoomText y tipos de movimientos asociados requiere un 5-punto (o mayor) de pantalla de tacto múltiple.

El Icono Táctil de ZoomText tiene dos modos de operación: Modo Táctil de Windows y Modo Táctico de ZoomText.

- **Modo Táctil de Windows:** pasa todos los tipos de movimientos táctiles a Windows y a las aplicaciones que están abiertas en la pantalla, como si ZoomText no estuviera funcionando en el sistema. Este es el modo que usted necesita estar cuando usted quiera interactuar con su escritorio o aplicaciones usando los tipos de movimientos tácticos (incluyendo la barra de herramienta de ZoomText). Cuando está en el Modo Táctil de Windows, el icono aparece como un grupo de barras de la Pantalla Inicial de Windows 8.x con un dedo apuntando en la parte inferior.



- **Modo Táctil de ZoomText** pasa todos los tipos de movimientos táctiles a ZoomText. Este es el modo que usted necesita estar cuando usted quiera tener acceso a las características de ZoomText que están apoyadas por los tipos de movimientos (ej: usando el zoom un poco, o desplazando la vista magnificada). Cuando está en el Modo Táctil de ZoomText, el icono aparece como un logo de ZoomText con un dedo apuntando en la parte inferior.



Este icono también pulsar (apareciendo y desapareciendo) para decirle que el Modo Táctil de ZoomText está activo.

Activar y Operar el Icono Táctil de ZoomText

En esta sección usted aprenderá a activar y operar el Icono Táctil de ZoomText.

► Para activar el Icono Táctil

En el menú de **Ajustes**, seleccione **Apoyo Pantalla Táctil ► Active el Icono Táctil**.

*Cuando activado, el Icono Táctil aparece en un borde de la pantalla. Cuando desactivado, el icono está escondido. **Nota:** El Icono Táctil está también escondido cuando ZoomText está desactivado.*

► Para ajustar el tamaño del Icono Táctil

En el menú de **Ajustes**, seleccione **Apoyo Pantalla Táctil ► Tamaño del Icono Táctil ► {tamaño}**.

El Icono Táctil cambia de tamaño de acuerdo al tamaño seleccionado.

► Para seleccionar un esquema de color para el Icono Táctil

En el menú de **Ajustes**, seleccione **Apoyo Pantalla Táctil ► Toque del Color del Icono ► {color}**.

El Icono Táctil cambia al color seleccionado.

► Para mover el Icono Táctil alrededor de la pantalla

Presione y mantenga un dedo en el icono y arrástrelo a su lugar deseado en cualquier parte del borde de la pantalla.

Cuando usted saca su dedo del icono, el icono se encajará automáticamente al punto anclado más cercano.

► Para cambiar entre el Modo Táctil de Windows y el Modo Táctil de ZoomText

Pulse dos veces en el Icono Táctil con un dedo.

Cuando esté en el Modo Táctil de Windows, el icono aparece como un grupo de barras en la Pantalla de Inicio de Windows 8.x. Cuando esté en el Modo Táctil de ZoomText, el icono aparece como un logo de ZoomText.

Consejo! Usted puede cambiar momentáneamente los modos táctiles cuando mantenga un dedo en el icono táctil. Cuando usted saque su dedo del icono, el modo táctil activo previo es automáticamente restaurado. Esto significa que cuando en el Modo Táctil de Windows, usted puede momentáneamente cambiar al Modo Táctil de ZoomText para pasar un gesto a ZoomText y luego automáticamente regresar al Modo Táctil de Windows. Recíprocamente, cuando esté en el Modo Táctil de ZoomText, usted puede momentáneamente cambiar al Modo Táctil de Windows para pasar un gesto al escritorio o a una aplicación y luego automáticamente regresar al Modo Táctil de ZoomText.

Acceso a las Características de ZoomText con los Tipos de Movimientos Táctiles

En esta sección usted aprenderá a como usar el Icono Táctil de ZoomText y los tipos de movimientos para acceder y operar las características de las teclas de ZoomText. Recuerde que el Icono Táctil debe estar en el Modo Táctil de ZoomText cuando esté usando estos tipos de movimientos.

► Para mostrar el interfaz del usuario de ZoomText

Pulse dos veces con cuatro dedos.

► Para ajustar el nivel de magnificación (usando el zoom)

Pulse dos veces y mantenga tres dedos, luego arrastre hacia arriba el zoom para acercarse y arrastre hacia abajo para alejarse.

► Para desplazar la vista magnificada

Drag three fingers to move around the screen.

► Para ajustar el tamaño y la ubicación de una ventana del zoom

1. En la barra de la herramienta del **Magnificador**, seleccione **Tipo ► Ajustar**.

La herramienta de Ajustar se activa y los controladores de tamaño aparecen en el marco de la ventana del zoom.

2. Para cambiar el tamaño de la ventana, mantenga un dedo en un controlador de tamaño y arrástrelo hasta obtener el tamaño preferido.
3. Para mover la ventana, mantenga un dedo adentro de la ventana de zoom y arrástrelo alrededor.
4. Para salir de la herramienta de Ajuste, pulse dos veces con tres dedos.

► Para usar la herramienta de SpeakIt

1. En la barra de la herramienta del **Lector**, seleccione **SpeakIt**.

La herramienta SpeakIt se activa.

2. Para hablar una sola palabra, pulse en la palabra.
3. Para hablar un grupo de palabras, arrastre en forma diagonal con un dedo para resaltar las palabras que usted quiera que sean habladas.

Cuando usted complete el arrastre, todo el texto resaltado será hablado.

4. Para salir de la herramienta SpeakIt, pulse dos veces con tres dedos.

► Para usar el Lector de Aplicaciones

1. Abra el documento, página web o correo electrónico que usted desee.
2. Empiece el Lector de Aplicaciones usando uno de los dos siguientes métodos:
 - Para empezar a leer en cualquier palabra: Pulse dos veces con un dedo en la palabra donde usted quiere comenzar a leer.
 - Para comenzar a leer desde la ubicación del cursor del texto (si un cursor está activo): Pulse dos veces con dos dedos.

El Lector de Aplicaciones comienza a leer.

3. Para empezar y parar de leer o leer/navegar por palabra, línea, frase o párrafo, use los tipos movimientos de lecturas del Lector de Aplicaciones en la lista de la tabla de abajo.
4. Para salir del Lector de Aplicaciones, pulse dos veces con tres dedos.

Cuando el Lector de Aplicaciones existe, el cursor es automáticamente localizado en la última palabra que fue sobresaltada en el Lector de Aplicaciones (si un cursor existe en la aplicación).

Comandos	Tipos de Movimientos
Lector de Activar y Desactivar (Comenzar/Pausar)	2-dedos una-pulsación
Lea de una nueva ubicación	1-dedo una-pulsación
Diga la Próxima Palabra	1-dedo deslizar a la derecha
Diga la Palabra Previa	1-dedo deslizar a la izquierda
Diga la Palabra Actual	1-dedo pulsación-doble dice la palabra. Repitiendo este gesto en la misma palabra dentro de dos segundos o menos ciclará a través de las siguientes opciones: decir/deletrear/ deletreo militar. Reinicia después de un lapso y más de dos segundos.
Diga la Palabra de Abajo	1-dedo deslizar hacia abajo
Diga la Palabra de Arriba	1-dedo deslizar hacia arriba
Diga la siguiente frase	2-dedos deslizar hacia arriba
Diga la Frase Previa	2-dedos deslizar hacia la izquierda
Diga el Párrafo Siguiente	2-dedos deslizar hacia abajo
Diga el Siguiente Párrafo	2-dedos deslizar hacia arriba
Fin del Documento	4-dedos deslizar hacia abajo
Comienzo del Documento	4-dedos deslizar hacia arriba

